



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

İş Öznitelikleri

İş Öznitelikleri

İş Öznitelikleri belirli bir türde **Öznitelik Değeri** nesnelere için kapsayıcı olarak hizmet eden nesnelere. Bu nesne örnekleri mevcut numaralandırmalardır (sınıflandırmalardır), Medya Türü, Hizmet Türü, ve diğerleri gibi.

Important

İş Öznitelik adları ve değerleri UTF-8 kullanılarak saklanabilir. Bu işlem öznitelikler ve değerlerin Japonca gibi ASCII olmayan diller de dahil olmak üzere herhangi bir dilde girilmesini ve görüntülenmesini sağlar. Gerekirse, iki ya da daha fazla dil tek bir İşletme Özniteliği için kombine edilebilir.

İş Öznitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki belgelere bakın:

- [Evrensel Yönlendirme 8.1 İş Süreci Kullanıcı Kılavuzu](#)
- [Evrensel Yönlendirme 8.1 Referans Kılavuzu](#)
- [eHizmet Etkileşim Özellikleri Referans Kılavuzu'nda İş Özelliği konusu](#)

Görüntü Seçenekleri

İş Öznitelikleri listesi, ortamınızdaki İş Özelliklerini gösterir. Kiracılar, yapılandırma birimleri, siteler ve klasörlere göre bir hiyerarşi içinde sıralanır. Belirli bir hiyerarşiye göre nesnelere görüntülemek için, listenin üstündeki açılır menüden hiyerarşi türünü seçin.

Important

Devre dışı bırakılan İş Öznitelikleri listede gri renkte görünür.

Yapılandırma Yöneticisi kiracı izin ayarlarına saygı duyar. Sadece erişim izni ve ayrıcalıkları verilmiş olan nesnelere erişebilirsiniz.

Bu listenin içeriğini iki şekilde filtre edebilirsiniz:

- **Hızlı Filtre** alanına nesnenin adının tamamını veya bir kısmını yazın.
- **Kiracı Dizini** filtresi panelini açmak için küp ikonuna tıklayın. Bu panelde, seçmek istediğiniz Kiracıyı tıklayın. Kiracılar listesini filtrelemek için bu panelde **Hızlı Filtre** alanını kullanın.

Bir sütun başlığına tıklayarak listedeki öğeleri sıralayabilirsiniz. Bir sütun başlığına bir kez tıklamak sıralama düzenini tersine çevirir. **Sütunları Seç** düğmesine tıklayarak sütunları ekleyebilir veya

kaldırabilirsiniz.

Tek seferde birden fazla nesneyi seçmek veya seçimi kaldırmak için, **Seç** düğmesine tıklayın.

Prosedürler

Yeni bir İş Özelliği oluşturmak için, **Yeni**'ye tıklayın. Varolan bir nesnenin ayrıntılarını görüntülemek veya düzenlemek için, nesnenin adını tıklayın, ya da bir nesnenin yanındaki onay kutusuna tıklayın ve **Düzenle** düğmesini tıklayın. Bir veya daha fazla nesneyi silmek için, listedeki nesne(ler)in yanındaki onay kutusunu tıklayın ve **Sil**'e tıklayın. Ayrıca nesnenin üzerine tıklayarak ve daha sonra **Sil**'e tıklayarak bireysel olarak nesnelere silebilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için **Diğer**'e tıklayın:

- **Klonla**—Bir İş Özneliğini kopyalayın.
- **Taşı**—Başka bir **hiyerarşik yapıya** bir İş Özneliğini taşıyın.
- İş Özneliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Bir klasör, yapılandırma birimi veya site oluşturma. Daha fazla bilgi için **Nesne Hiyerarşisine** bakın.

Nesne hakkında ek bilgi görüntülemek için bir İş Özneliği adını tıklayın. Ayrıca **seçenekleri** ve **izinleri** ayarlayabilirsiniz.

Procedure: İş Özellik Nesnelere Oluşturma

Steps

1. **Yeni**'ye tıklayın.
2. Aşağıdaki bilgileri girin. Bazı alanlar için, bir değerin adını girin veya listeden bir değer seçmek için **Gözet** düğmesine tıklayın:
 - **Ad**—İş Özneliği adı. Bu özellik için bir değer belirtmeniz gerekir, ve bu değer Yapılandırma Veritabanı içinde (bir kurum ortamında) veya Kiracı içinde (çoklu kiracı ortamında) benzersiz olmalıdır. Bir kere değeri ayarladıktan sonra, bunu değiştiremezsiniz.
 - **Görünen Ad**—Altında bu nesnenin iletişim kutuları gibi grafik kullanıcı arayüzü unsurları üzerinde görüntüleneceği İş Özneliği lokalize adı. Varsayılan olarak, bu değer **Ad** özelliğindeki ile aynıdır.
 - **Açıklama**—Kısa bir İş Özneliği açıklaması.
 - **Tür**—İş Özneliği türü. Bu özellik için bir değer belirtmeniz gerekir. Bir kere değeri ayarladıktan sonra, bunu değiştiremezsiniz.
 - **Kiracı**—Çoklu kiracı ortamında bu nesnenin ait olduğu Kiracı. Bu değer, nesne listesinde

Kiracı Dizini alanında belirtilen Kiracı olarak otomatik ayarlanır.

- **Durum Etkin**—Seçtiyseniz, nesnenin normal çalışma durumunda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir olduğunu gösterir.

3. **Kaydet**'e tıklayın.