



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

İş Özelliği Değerleri

İş Özelliği Değerleri

Bir İş Öznetelik Değeri, belirli bir **İş Öznetelik** nesnesi değerleri aralığında bir değeri temsil eden bir nesnedir.

İş Öznetelik Değerlerini Görüntüleme

İş Öznetelik Değerleri listesi ortamınızdaki İş Öznetelik Değerlerini gösterir. Kiracılar, yapılandırma birimleri, siteler ve klasörlere göre bir hiyerarşi içinde sıralanır. Belirli bir hiyerarşiye göre nesneleri görüntülemek için, listenin üstündeki açılır menüden hiyerarşi türünü seçin.

Important

- Yapılandırma Yöneticisinde **İş Öznetelik Değerleri**'ni seçtiğinizde **İş Öznetelikleri** listesi görüntülenir. **İş Öznetelik Değerleri** listesine erişmek için, önce bir İş Öznetelik nesnesi ve daha sonra bir İş Öznetelik Değeri dosyası seçmeniz gerekir.
- Devre dışı bırakılan İş Öznetelik Değerleri listede gri renkte görünür.

Yapılandırma Yöneticisi kiracı izin ayarlarına saygı duyar. Sadece erişim izni ve ayrıcalıkları verilmiş olan nesnelere erişebilirsiniz.

Bu listenin içeriğini iki şekilde filtre edebilirsiniz:

- Bir nesnenin kısmi ya da tam adını **Hızlı Filtre** alanına yazın.
- Kiracı Dizini** filtresi panelini açmak için küp ikonuna tıklayın. Bu panelde, seçmek istediğiniz Kiracıya tıklayın. Kiracılar listesini filtrelemek için bu panelde **Hızlı Filtre** alanını kullanın.

Bir sütun başlığına tıklayarak listedeki öğeleri sıralayabilirsiniz. Bir sütun başlığına bir kez tıklamak sıralama düzenini tersine çevirir. **Sütunları Seç** ögesine tıklayarak sütunları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Tek seferde birden fazla nesneyi seçmek veya seçimi kaldırmak için, **Seç** düğmesine tıklayın.

İş Öznetelik Değerleriyle Çalışma

Yeni bir İş Özellik Değer nesnesi oluşturmak için, **Yeni**'ye tıklayın. Varolan bir nesnenin ayrıntılarını görüntülemek veya düzenlemek için, nesnenin adını tıklayın, ya da bir nesnenin yanındaki onay kutusuna tıklayın ve **Düzenle** düğmesini tıklayın. Bir veya daha fazla nesneyi silmek için, listedeki nesne(ler)in yanındaki onay kutusunu tıklayın ve **Sil**'e tıklayın. Ayrıca nesnenin üzerine tıklayarak ve daha sonra **Sil**'e tıklayarak bireysel olarak nesneleri silebilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıdaki görevleri

gerçekleştirmek için **Diğer**'e tıklayın:

- **Klonla**—Bir İş Öznitelik Değerini kopyalayın.
- **Taşı**—Başka bir **hiyerarşik yapıya** bir İş Öznitelik Değerini taşıyın.
- İş Öznitelik Değerlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Bir klasör, yapılandırma birimi veya site oluşturun. Daha fazla bilgi için **Nesne Hiyerarşisine** bakın.

Nesne hakkında ek bilgi görüntülemek için bir İş Öznitelik Değeri adını tıklayın. Ayrıca **seçenekleri** ve **izinleri** ayarlayabilirsiniz.

Procedure: İş Öznitelik Değeri Nesneleri Oluşturma

Steps

1. **İş Özniteliği** listesinde, İş Öznitelik Değerleri oluşturmak istediğiniz, İş Özellik nesnesine tıklayın.
2. İş Öznitelik Değeri oluşturmak istediğiniz İş Öznitelik Değeri dosyasına tıklayın.
3. **Yeni**'yi tıklayın.
4. Aşağıdaki bilgileri girin. Bazı alanlar için, bir değerin adını girin veya listeden bir değer seçmek için **Gözet** düğmesine tıklayın:
 - **Ad**—İş Öznitelik Değeri adı. Bu özellik için bir değer belirtmeniz gerekir, ve bu değer İş Öznitelik Değerine ait İş Özniteliği içinde benzersiz olmalıdır. Bir kere değeri ayarladıktan sonra, bunu değiştiremezsiniz.
 - **Görünen Ad**—Altında bu nesnenin iletişim kutuları gibi grafik kullanıcı arayüzü unsurları üzerinde görüntüleneceği İş Öznitelik Değeri lokalize adı. Varsayılan olarak, bu değer **Ad** özelliğindeki ile aynıdır.
 - **İş Özniteliği**—İş Özniteliği Değerinin ait olduğu İş Özniteliği. Bu özellik için bir değer belirtmeniz gerekir. Bir kere değeri ayarladıktan sonra, bunu değiştiremezsiniz.
 - **Açıklama**—Kısa bir İş Özniteliği Değeri açıklaması.
 - **Varsayılan**—Seçtiyseniz, bu değerin ait olduğu İş Özniteliği için varsayılan değer olduğunu gösterir. Bir İş Öznitelik Değeri için bu onay kutusunu seçtikten sonra, aynı İş Özniteliğine ait herhangi başka bir değeri için seçemezsiniz.
 - **Kiracı**—Bir çoklu kiracı ortamında, bu nesnenin ait olduğu Kiracı. Bu değer, nesne listesinde **Kiracı Dizini** alanında belirtilen Kiracı olarak otomatik ayarlanır.
 - **Durum Etkin**—Seçtiyseniz, nesnenin normal çalışma durumunda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir olduğunu gösterir.
5. **Kaydet**'e tıklayın.